



Juni 2017

CiCo

Utlån och återlämning för skolor

Version 1.4.0

ALLMÄNT

CiCo kan användas som en mycket enkel utlånings- och återlämningsautomat på skolor. Kontakta support@axiell.com om du vill ha programmet. En förutsättning för att kunna använda CiCo är att det finns en Z39.70-server installerad på BOOK-IT-servern. När CiCo är i bruk används en licens, men denna kan användas av flera CiCo:n.

INSTALLERA CICO

CiCo levereras installerad och paketerad som en .exe (Windows) eller .app (Mac).


Lägg filerna där du vill ha dem på datorn. CiCo.exe och config.-mappen ska ligga i samma mapp på Windows. Klicka för att öppna programmet.

Observera att brandväggen måste öppnas för kommunikation med Z39.70-servern, samma port som används av bibliotekets självbetjäningautomater. Kontakta support@axiell.com om det finns oklarheter kring detta.


INSTÄLLNINGAR I BOOK-IT

Skapa ett cirkulationsställe per skola för CiCo. Lägg in en CiCo-användare per skola. Notera namn och lösenord för respektive användare (behövs vid | konfigurering av CiCo).

I grunddatafönstret Z39.70 – Hantering – måste det finnas åtminstone en grundregel för konto-organisationen. Se nedan för exempel:




| Organisation | Objektкод | Avdelning | Placering | Stölskydd | Tor In | Tor Ut |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| s | * | * | * | Nej | Ja | Ja |
| 1 Admin Alla | A | * | * | Ja | Ja | Ja |
| 1 Admin Alla | AB | * | * | Ja | Ja | Ja |
| 1 Admin Alla | B | * | * | Ja | Ja | Ja |



| Organisation | Objektкод | Avdelning | Placering | Stölskydd | Tor In | Tor Ut |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| b | C | HB, Barn & ungdom | * | Ja | Ja | Ja |
| b | C | HB, Vuxen | * | Ja | Ja | Ja |
| b | IC | * | * | Ja | Ja | Ja |
| b | L | * | * | Nej | Ja | Ja |
| b | * | * | * | Ja | Ja | Ja |
| 1 Admin Alla | A | * | * | Ja | Ja | Ja |

I grunddatafönstret Z39.70 – Sortering – ska du lägga in minst en regel. Se nedan för exempel:



KONFIGURERA CICO

Det som behöver anges för att CiCo ska fungera är vilken **server** och **port** som den ska kommunicera med samt vilken **användare** den ska logga in som i bibliotekssystemet. Användaren och lösenordet måste alltså finnas/läggas in i *BOOK-IT Administration – Användare*.


```
# Axiell cico properties file
# z3970 LMS user
username=tor
# z3970 LMS users password
password=cico1
# z3970 server name
server=bookit.kommun.se
# z3970 port on the server
port=3970

# Enable check out by entering 'true', otherwise 'false'
checkout.enable=true
# Enable check in by entering 'true', otherwise 'false'
checkin.enable=true

# Make the application cover the screen by entering 'true',
# otherwise set to 'false'
screen.fill=false

# Number of seconds after any user action until the application automatically switch
# back to main screen from either checkin or checkout screen
# If this is 0 or less, this functionality is disabled
logout.timeout=15
```


För Windows: Detta konfigureras i filen "cico.properties" som för Windows ligger i katalogen "config" där CiCo installerades.



För Mac: Filen "config" ligger paketerad i cico.app, Högerklicka på filen cico.app och klicka på "Show Package Content" så hittar du config-filen under "Contents".

Om du är osäker på servernamn och port kan du kontrollera detta genom att logga in på en befintlig självbetjäningssautomat. Gör då så här:

Öppna konfigurationsprogrammet antingen med ditt servicekort eller genom att trycka F12 när TOR-klienten är igång. Välj *Funktionsmeny – Konfiguration – Hämta machineSpecific*. Gå till fliken *Bibliotekssystem*. LMS ip-nummer består av servernamnet:port (separeras av ett kolon) exempelvis 10.0.0.10:3980.



Övriga inställningar (urval)

Det går att ange om CiCo ska visa både "Låna ut" och "Återlämna", eller om någon av funktionerna ska vara avstängd.

Checkout.enable=true betyder att utlån fungerar, *false* betyder att det är avstängt

Checkin.enable=true innebär att CiCo tillåter återlämning, *false* betyder att det är avstängt

checkout.pin.mandatory= anger om PIN-kod ska vara obligatoriskt eller om man ska kunna låna med endast länkartnummer.

checkout.pin.mandatory=true – PIN-kod är obligatoriskt

checkout.pin.mandatory=false – PIN-kod är inte obligatoriskt

Du kan ändra vissa texter, t ex "Länkartnummer" och "Pin". Ändra i så fall texten efter *checkout.cardno.label=* och *checkout.pin.label=*

När en bok återlämnas och är reserverad eller tillhör ett annat bibliotek får låntagaren ett meddelande som lyder: *Boken behöver hanteras av personal*.

Du kan ändra detta meddelande till en valfri text här:

```
# Mapping list for modifying Z3970 server messages. Replace message.db.[nr]
with message.cico.[nr]; nr 0-99.
```

message.db.0=Lägg i specialfack.

message.cico.0=*Boken behöver hanteras av personal*


Observera att du endast får ändra *message.cico.0=*, inte *message.db.0*

ANVÄNDA CICO


Starta genom att dubbelklicka på *cico.exe* (Windows) eller *cico.app* (Mac).

Ikonen längst ner i vänstra hörnet anger om CiCo lyckades kommunicera med servern eller ej.

Om det misslyckades visas ett vitt streck på röd bakgrund.



Om uppkoppling lyckades visas en dimmad vit bock på grå bakgrund.



För att stänga av CiCo, tryck alt-F4.

Alla transaktioner och fel skrivs över till en loggfil "cico.log" som ligger under c:\Användare\\CiCo\log\cico.log (Windows) eller under mappen CiCo/log/cico.log (Mac).